


Einstellungen



Über dieses Menü kann man seine Ansicht einstellen, die Standardsortierung festlegen und bestimmen, auf welche Felder man einen Filter setzen möchte. Die Werte bleiben gespeichert, wenn der Client geschlossen wird (anders als es beim Filter ist).

Die Änderungen speichert man über den Haken oben rechts im Fenster.

Standardsortierung

1. Sie legen fest, welche Standardsortierung für die Ansicht gelten soll (im Screenshot nach Name1)
2. Sie legen fest ob aufsteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot weiß, also nicht aktiviert).
3. Sie legen fest ob absteigend sortiert werden soll (ist im Screenshot blau, also aktiviert)
4. Wenn Sie nach weiteren Kriterien sortieren wollen, geben Sie diese hier ein. Bis zu drei Spalten können für die Sortierung festgelegt werden.

×

TABELLE

✓

^

Standardsortierung

Zuerst sortieren nach Spalte

Name1

1

×

▼

2

3

↑

↓

Danach sortieren nach Spalte

4

▼

↑

↓

^

Spaltenkonfiguration

▼

Name1

5

⋮

▲

Name2

⋮

Sichtbar

Filter

6

7

Spaltenbreite

Wert

Rest (anteilig)

8

▼

1

×

Spaltenkonfiguration

5. Hier legen Sie fest, in welcher Reihenfolge die Spalten angezeigt werden sollen. Sie können die Spalten per Drag&Drop auf die Punkte an die gewünschte Position schieben.

6. Sie können wählen, welche Felder sichtbar sein sollen. Wenn Sie ein Feld anklicken, öffnet sich die Einstellung. Hier legen Sie mit dem Slider den Status fest.

- Sichtbar
 - Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid immer angezeigt.
- Landscape
 - Wenn aktiv, wird die Spalte im Grid nur angezeigt, wenn die Anwendung im Querformat gehalten wird oder auf dem Monitor groß genug dargestellt wird
- Ausgeblendet
 - Wenn aktiv, wird die Spalte nicht im Grid angezeigt.

7. Hier legen Sie fest, ob ein Feld filterbar sein soll oder nicht.

8. An dieser Stelle können Sie festlegen, wie breit ein Feld sein soll. Es gibt die Auswahlmöglichkeiten:

- Rest (anteilig)
 - Die Spalte wird mit dem noch zur Verfügung stehenden Platz angezeigt.
 - Haben mehrere Spalten dieses Kriterium, teilen sich diese den restlichen Platz entsprechend der unter Wert angegebenen Gewichtung.
- Anzahl Zeichen (ca.)
 - Die Spaltenbreite entspricht ca. der angegebene Zeichenzahl. Der Wert ist nur ein Richtwert, da auf Grund unterschiedlicher Breiten eines Zeichens der genaue Wert abhängig vom Inhalt ist.
- Breite in Punkten
 - Die Spaltenbreite entspricht der angegebene Punktzahl.

Konfiguration verteilen

Zur Verteilung der Konfiguration s. auch: [Konfiguration verteilen](#).

Revision #3

Created 2026-05-13 08:51:57 UTC by Claudia Makowski

Updated 2026-05-13 09:35:23 UTC by Claudia Makowski