

# Koamtac KDC 270

## Einrichtung des Scanners am iPad

Um den Scanner mit der iPad - Hardware nutzen zu können, gehen Sie bei der Einrichtung bitte genau wie folgt vor, d.h. installieren Sie keine Software von der mitgelieferten CD und machen Sie keine anderen Einstellungen.

### Einrichtung am Scanner

1. Die beiden Pfeiltasten zusammen drücken um in das Menü zu kommen.
2. Nach unten Navigieren zu dem Punkt „BT Config“ und mit der mittleren Scan-Taste auswählen.
3. Connect Device auswählen und den Punkt MFi (iPhone) aktivieren, wenn er noch nicht aktiv ist.
4. Den Punkt Save & Exit auswählen um zu speichern.
5. Nach unten Scrollen und wie folgt weitere Einstellungen vornehmen und jeden mit Save & Exit speichern:
  - Auto Power On: Enabled
  - Wakeup Nulls: Enabled
6. Im vorherigen Menü den untersten Punkt „Top Menu“ auswählen, um wieder in das Hauptmenü zu kommen.

### Einrichtung am iPad

1. Einstellungen -> Bluetooth auswählen und aktivieren.

### Einrichtung am Scanner Teil 2

1. Im Untermenü „BT Service“, Discovering auswählen.

(der Discovering-Vorgang dauert ca. 40 Sekunden)

1. Das entsprechende iPad auswählen und mit der mittleren Scan-Taste bestätigen.
2. „Use Default“ auswählen und wieder mit der mittleren Scan-Taste bestätigen.

## **Einrichtung am iPad Teil 2**

1. Auf dem iPad erscheint eine Abfrage, ob der Scanner gekoppelt werden soll, hier auf Koppeln klicken.
2. Der Scanner ist jetzt mit dem iPad verbunden und kann in der Software DeDeSales verwendet werden.

## **Troubleshooting**

1. Sollte MFi (iPhone) unter Connect Device fehlen, muss dieser vorher unter System Config - > MFi Mode auf Enabled gestellt werden.

# **Einrichtung des Scanners am Windows Gerät**

Um den Scanner mit dem Tablet / Laptop - Hardware nutzen zu können, gehen Sie bei der Einrichtung bitte genau wie folgt vor, d.h. installieren Sie keine Software von der mitgelieferten CD und machen Sie keine anderen Einstellungen.

## **Einrichtung am Scanner**

1. Die beiden Pfeiltasten zusammen drücken um in das Menü zu kommen.
2. Nach unten Navigieren zu dem Punkt „BT Config“ und mit der mittleren Scan-Taste auswählen.
3. Connect Device auswählen und den Punkt SPP aktivieren, wenn er noch nicht aktiv ist.
4. Den Punkt Save & Exit auswählen um zu speichern.
5. Nach unten Scrollen und wie folgt weitere Einstellungen vornehmen und jeden mit Save & Exit speichern:
  - Auto Power On: Enabled
  - Wakeup Nulls: Enabled
6. Im vorherigen Menü den untersten Punkt „Top Menu“ auswählen, um wieder in das Hauptmenü zu kommen.
7. Im Untermenü „BT Service“, Pairing auswählen.
8. Um den Scanner zu nutzen, müssen Sie die Konfigurationsmenüs verlassen.

## **Einrichtung im Microsoft Windows Betriebssystem**

1. Start -> Bluetooth- und andere Geräte -> Bluetooth aktivieren.
2. Bluetooth- oder anderes Gerät hinzufügen -> Bluetooth anklicken.
3. Den KDC270 auswählen, warten bis er verbunden ist und auf „Fertig“ klicken.

4. Der Scanner ist jetzt mit dem Windows Gerät verbunden und kann in der Software DeDeSales verwendet werden.

# Einrichtung des Scanners am Android Gerät

Um den Scanner mit der Android - Hardware nutzen zu können, gehen Sie bei der Einrichtung bitte genau wie folgt vor, d.h. installieren Sie keine Software von der mitgelieferten CD und machen Sie keine anderen Einstellungen.

## Einrichtung am Scanner

1. Die beiden Pfeiltasten zusammen drücken um in das Menü zu kommen
2. Nach unten Navigieren zu dem Punkt „BT Config“ und mit der mittleren Scan-Taste auswählen.
3. Connect Device auswählen und den Punkt SPP aktivieren, wenn er noch nicht aktiv ist.
4. Den Punkt Save & Exit auswählen um zu speichern.
5. Nach unten Scrollen und wie folgt weitere Einstellungen vornehmen und jeden mit Save & Exit speichern:
  1. Auto Power On: Enabled
  2. Wakeup Nulls: Enabled
6. Im vorherigen Menü den untersten Punkt „Top Menu“ auswählen, um wieder in das Hauptmenü zu kommen.

## Einrichtung am Android Gerät

1. Einstellungen -> Verbindungen -> Bluetooth auswählen und auf „Ein“ stellen.

## Einrichtung am Scanner Teil 2

1. Im Untermenü „BT Service“, Discovering auswählen.

(der Discovering-Vorgang dauert ca. 40 Sekunden)

1. Das entsprechende Android Gerät auswählen und mit der mittleren Scan-Taste bestätigen.
2. „Use Default“ auswählen und wieder mit der mittleren Scan-Taste bestätigen.

## Einrichtung am Android Gerät Teil 2

1. Auf dem Android Gerät erscheint eine Abfrage, ob das Gerät gekoppelt werden soll. Diese mit OK bestätigen.

2. Der Scanner ist jetzt mit dem Android Gerät verbunden Software DeDeSales verwendet werden.

---

Revision #2

Created 22 October 2025 10:27:58 by Claudia Makowski

Updated 6 May 2026 07:26:42 by Claudia Makowski